

CADprofi® Netzwerklizenz

Die Netzwerklizenz ermöglicht die Nutzung des Programms CADprofi durch Anwender, die sich in einem bestimmten lokalen Netzwerk (**LAN** - Local Area Network) befinden. Mit dieser Lizenz kann das CADprofi-Programm auf beliebig vielen Computern in diesem Netzwerk installiert werden, wobei die Anzahl der bestellten Netzwerklizenzen die Anzahl der Nutzer bestimmt, die gleichzeitig auf das Programm zugreifen werden.

Informationen und technische Bedingungen

Das Programm muss lokal auf jedem PC installiert werden, auf dem es benutzt werden soll. Da die Netzwerklizenz einmalig aktiviert werden muss, empfehlen wir Ihnen das Programm zuerst auf dem PC zu installieren, von dem die Aktivierung über das Internet erfolgen kann. Nach dem ersten Start wird die Dialogbox für Aktivierung aufgerufen, in der Sie Ihre Seriennummer sowie die Benutzerdaten eingeben. Während der Aktivierung werden Sie ggf. auch gefragt, in welchem Netzwerkverzeichnis die Lizenzdatei erstellt werden sollte.

Wichtige Hinweise:

- **der Pfad zu der Netzwerklizenz muss auf jedem Arbeitsplatz identisch definiert werden, wobei die Verwendung von verbundenen Netzwerklaufwerken nicht möglich ist:**
`\\ServerName\Freigabe\Verzeichnis`
- **als Server können Sie sowohl einen Computernamen als auch IP-Adressen verwenden.**
Beispiele für korrekte Netzwerkpfade:
`\\FIRMA\Lizenzen\NetLic`
`\\192.168.1.17\Lizenzen\NetLic`
- **jeder Benutzer der Netzwerklizenz muss über Schreibrechte in dem gewählten Netzwerkverzeichnis verfügen**
- **der Pfad für die Netzwerklizenz kann nachträglich nur auf schriftlichen Antrag beim Softwarelieferanten geändert werden**
- **die Netzwerklizenz muss periodisch über das Internet erneuert werden, deshalb muss mindestens ein Arbeitsplatz über eine permanente Internetverbindung verfügen.**

Nach Installation der weiteren Arbeitsplätze müssen Sie nur noch jeweils beim ersten Start des Programms den Pfad zur Netzwerklizenz angeben. Eine zusätzliche Aktivierung über das Internet ist nicht erforderlich.

Verwendung der Netzwerklizenzen

Beim Start des CADprofi-Programms werden dem jeweiligen Arbeitsplatz immer so viele Lizenzen aus dem Server-Pool zugeordnet, wie viele Netzwerklizenzen auf diesem Arbeitsplatz durch die Eingabe der Seriennummern definiert wurden.

Ein Beispiel:

Verfügen Sie z.B. über drei Netzwerklicenzen von **CADprofi Suite**, können Sie mit dem Programm nur auf drei Arbeitsplätzen gleichzeitig arbeiten. Verwendet wird immer die volle **CADprofi Suite** Lizenz. Dabei ist es unerheblich, ob ein Arbeitsplatz nur mit dem Elektro-Modul und ein anderer nur mit dem Mechanik-Modul arbeitet. Eine **CADprofi Suite** kann nicht auf Einzelmodule gesplittet werden. Die Gesamtzahl der gleichzeitig arbeitenden Stationen kann drei nicht überschreiten.

Sollten Sie auf verschiedenen Arbeitsplätzen mit verschiedenen Modulen von CADprofi arbeiten wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Kauf von mehreren Netzwerklicenzen z.B. 3 x **CADprofi Mechanical Net** und 3 x **CADprofi Electrical Net**.